




# AGENTおよびSTUDIOの インストールガイド

## スタンドアロンライセンス



## I.はじめに

**akaBot**は、ロボティック・プロセス・オートメーションによる未来を変える最前線にあります。このソフトウェアは、あらゆる規模の企業向けに設計されています。人間の労働力が多い企業向けに、**akaBot**は信頼性の高い技術を提供し、革新性と収益性を向上させます。

本書は、**スタンドアロンライセンス用のakaBot StudioおよびAgentをインストールする方法**をステップごとに説明することを目的としています。スタンドアロンライセンスは、akaBotライセンス管理システムを通じて提供され、akaBotセンターを必要とせずに直接アクティブ化されます。

インストール完了後、ライセンスを提供する電子メールに記載されているライセンスキーを使用し、このプラットフォームをアクティブ化してください。アクティブ化の詳細な説明は、ライセンスを提供する電子メールにも記載しています。

ご使用ありがとうございます。akaBotで自動化してください！

# 目次

I. <u>はじめに</u> .....	3
II. <u>AKABOT STUDIOおよびAKABOT AGENTのインストール</u> .....	4
1. <u>インストーラのダウンロード</u> .....	4
2. <u>akaBot Platformのインストール</u> .....	4
3. <u>Web extensionのインストール</u> .....	7
III. <u>システム要件</u> .....	10
1. AKABOT STUDIO .....	10
2. AKABOT AGENT .....	10

## II. AKABOT STUDIOおよびAKABOT AGENTのインストール

### インストールを始める前に：

1. akaBot StudioおよびAgentは、同じインストーラに含まれています。このガイドラインの終わりまでに、両方のコンポーネントがインストールされます。しかし、アクティブ化はコンポーネントごとに異なります。
2. お使いのPCがシステム要件を満たしていることを確認してください。

### ステップ1： インストーラのダウンロード


akaBot StudioおよびakaBot Agentをインストールするには、.msiまたは.exe形式のインストーラファイルをダウンロードする必要があります。ライセンスを提供する電子メールに記載されているリンクからダウンロードするか、または[ここ](#)をクリックしてください。

ダウンロードが成功すると、*akaBotPlatform.zip*ファイルが取得できます。


このファイルには、akaBotインストーラの2つのバージョン、64ビット版と32ビット版があります。適切なフォルダーに解凍して、.msiファイルを見つけます。

### ステップ2： akaBotプラットフォームのインストール


インストーラを実行します。以下に示すセットアップウィザードが表示されます。画面の指示に従ってインストールを進めてください。「Next」ボタンをクリックするだけです。




「Next」ボタンをクリックします。




「Next」ボタンをクリックします。



このインストール画面が表示されます。



インストールが完了すると、以下に示す**インストール完了**通知が表示されます。「Close」ボタンをクリックします。このステップで、akaBot StudioおよびAgentのショートカットがPC画面に表示されます。



インストール後、アクティブ化のステップに進んでください。

**ライセンスキーとアクティブ化ガイド**は、ライセンスを提供する電子メールに記載されています。

以下の画像はサンプルの電子メールです。



Dear Mr. ABC,

Thank you for your interest in akaBot! Your license request has been approved.

**Your license information is as follows:**

- License model: **STANDALONE**
- License duration: **60** days from **06-May-2020** to **06-Jul-2020**
- Quantity: **1** Studio, **1** Agent

Please find below your license key. This will be used to activate all akaBot components in your license.

XXXXXX-YYYYY-XYXX-YYXYYY

**To start using akaBot, please follow the steps:**

1. Download akaBot Platform. [akaBot Studio & Agent](#)
2. Install the platform. Please refer to [Standalone Installation Guideline](#).
3. Activate the platform. Please refer to [Standalone Activation Guideline](#).

Should you need any further support, please contact us at [akabot.support@fsoft.com.vn](mailto:akabot.support@fsoft.com.vn).

We hope you have a great time experiencing our platform.

*Thanks & Best Regards,*

**akaBot Support**

**Address:** FLC Twin Towers, 265 Cau Giay Street, Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam

**Email:** [support.akabot@fsoft.com.vn](mailto:support.akabot@fsoft.com.vn)


**Website:** <https://akabot.com>

### ステップ3 : web extensionのインストール（オプション）


akaBotのWebアプリケーションとの対話を容易にするために、WebブラウザにakaBot extensionをインストールする必要がある場合があります。

そうするためには、以下のステップに従ってください。

- Webブラウザ（Chromeなど）でextensionsページを開く




- 開発者モードをオンにします






- ・「**Load unpacked**」をクリックします。




- これにより、以下に示すextensionの選択画面に移動します。  
64ビットシステムでは、**C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\akaBot BrowserExtensions**のakaBot BrowserExtensionsフォルダーを参照します。

- extensionをインストールするブラウザを選択します。次に「**Select Folder**」ボタンをクリックします。



- この確認メッセージが表示されれば、akaBot web extensionは正常にインストールされています。



### III. システム要件

#### 1. AKABOTSTUDIO

ハードウェア要件		
項目	前提条件	推奨
CPU	1.4GHz 32ビット(x86)	デュアルコア1.8GHz
RAM	4GB	4GB

ソフトウェア要件	
項目	サポートバージョン
OS	Windows7 Windows8 Windows10 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server2016
.NET フレームワーク	4.5.2以降

#### 2. AKABOTAGENT

ハードウェア要件		
項目	前提条件	推奨
CPU	2x1.8GHz 32ビット (x86)	4x2.4GHz 64ビット
RAM	4GB	4GB

ソフトウェア要件	
項目	サポートバージョン
OS	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2008R2 Windows Server 2012R2 Windows Server2016
.NET フレームワーク	4.5.2以降